USB QUICKSTART GUIDE



Hướng dẫn sử dụng cho các models:

1. Cài đặt phần mềm logtag

Bước 1: Truy cập vào website "congnghethongminh.vn"

Bước 2: Đưa chuột vào mục " Hỗ TRỢ KỶ THUẬT " → click chọn mục " LOGTAG "



Bước 3: Click chuột chuột vào " TÀI LIỆU VÀ PHẦN MỀM LOGTAG ANALYZER "

LogTag



07/02/2018 3:39:16 CH TÀI LIỆU VÀ PHÂN MÈM LOGTAG ANALYZER Hãy liên hệ với SmartTech để nhận được hỗ trợ tốt nhất **Bước 4:** Click chuột vào " TẢI VỀ " ở 2 mục

(chọn phần mềm mới nhất NEWEST)

I) PHAN MEM LOGTAG & HƯƠNG DAN SƯ DỤNG				
1) Phần mềm LogTag Analyzer (LTA Software -Ver 2. 4) NEWEST	TÁI VÉ			
2) Phần mềm LogTag Analyzer (LTA Software -Ver 2.9.2)	TÁI VÊ			
3 Phần mềm LogTag Analyzer (LTA Software -Ver 2.8.5)	TẢI VÈ			
4) Phân mềm LogTag Analyzer-(LTA Software-Ver 2.8r2)	TÁI VÊ			
5) Phàn mèm LogTag Analyzer (LTA Software - Ver 2.5r16)	TÁI VÈ			
6) Phần mềm LogTag Analyzer-(LTA Software-Ver 1.9r8)	TÁI VÊ			
7) Hướng dẫn cái đặt và sử dụng phần mềm LogTag Analyzer	TÁI VÊ			
II) LOGTAG DRIVER				
1) LogTag USB Drive NEWEST TÁI VÉ V1. 14-3,8Mb - Dec 198	h, 2016			
2) LogTag USB Driver 20080113 TÀI VÈ				

Bước 5: Sau khi tải về bạn tiến hành Cài đặt phần mềm vào máy tính

Cài đặt 2 mục đã tải về

USB_Interface_Crad....zip ^

🗃 ltanalyzer_29r4 (1).rar

 Sau khi cài đặt xong biểu tượng phần mềm xuất hiện trên màn hình máy tính



2. CÀI ĐẶT THIẾT BỊ

Bước 1:Mở phần mềm LogTagAnalyzer đã cài đặt **Bước 2:** Kết nối thiết bị vào máy tính thông qua cổng USB, biểu tượng kết nối xuất hiện như hình sau:

Bước 3: Nếu có dữ liệu bên trong. Thiết bị sẽ hiển thị như sau:



bạn lưu lại. Không thì tắt nó đi.

Bước 4: Vào menu LogTag/Configure hoặc nhấn F3 để cài đặt thiết bị như hình sau:

LogTag	Analyzer		
<u>File</u> <u>E</u> dit	LogTag Help		
	Configure	F3	
	Download	F4	
	Hibernate	F5	

Màn hình sẽ xuất hiện giao diện sau:

🕹 LogTag Configure				×
Action List 1. Locate and identify LogTag(s) 2. Configure LogTag(s) for met use 3. Presume LogTag(s) for	The unframe will loads the LogTag products for you so you can update their configuration withing for next see, Noti, NO logged data will be downloaded and/or served to data. If USB recorders are connected, but not listed below, please wait writil each recorder's dot, (or USB) indicator listing, then dick "Again".			
3. Prepare LagTag(s) for not use	Location ✓ ∳rUSB	Interace Model USB-HID	LogTag ID 6045010019	
	100% Again			Again
	Close	Help		

Click "Next > " để tiếp tục.



Chỉnh thông số cài đặt cho phù hợp.

Click vào "alarm configuration" để cài đặt nhiệt độ:



Khi click vào File settings sẽ xuất hiện như sau:



Rút thiết bị ra khỏi máy tính

Sau đó ấn giữ "START" (trên thiết bị) khoảng 5s màn hình nhấp nháy chữ REC đến khi dừng lại thì buông tay. Thiết bị đã hoạt động.



3. Lấy dữ liệu trong thiết bị

Cắm thiết bị vào máy tính và mở phần mềm lên. Máy sẽ tự hiển thị dữ liệu lên như sau:



Hoặc click vào Logtag -> Download hoặc F4 để tải dữ liệu về máy.

Click vào File -> Save As để lưu dữ liệu vào máy tính.